

ИНСТРУКЦИЯ

по подключению к ДБО «UBS-OFFICE»

(для юридических лиц и ИП)

1. Вставить РуТокен в USB порт ПК (желательно без дополнительных переходников и удлинителей)
2. Скачать и установить драйвер РуТокен под Вашу операционную систему на ПК



<https://www.rutoken.ru/support/download/windows/>

3. Установить веб-плагин РуТокен

<https://www.rutoken.ru/support/download/rutoken-plugin/>

4. Активировать расширение браузера (если не активировалось само)


На примере Яндекс.Браузера:



5. В браузере перейти по ссылке:

<https://online.mti-bank.ru:4567/>

6. В окне ввести Логин и временный пароль (выдается в Банке при заключении Договора)

The image shows a login window for MTI Bank's internet banking. The window has a dark blue background. At the top, there is a light gray header with a blue house icon and the text "Вход в интернет-банк". Below the header, there are two input fields: "Логин" (Login) and "Пароль" (Password). The password field has a blue eye icon to its right, indicating a toggle for visibility. At the bottom of the form, there is a large blue button with the text "Войти" (Login).

7. Ввести ПИН-код РуТокен (по-умолчанию установлен производителем от 1 до 8)

8. Далее пройти первичную регистрацию в ДБО для формирования ЗАПРОСА на выпуск сертификата проверки ЭП


9. Скачать себе на ПК бланк запроса сертификата (PDF-файл), распечатать в 2-х экз., подписать и привезти в Банк

10. Банк в течении суток активирует сертификат


11. При дальнейшем входе в ДБО необходим Логин, постоянный пароль и ПИН-код USB-токена

12. ДБО будет работать с ограниченным функционалом

13. Необходимо сменить ПИН-код USB-токена с установленного производителем на свой, зайдя в меню «Профиль и настройки»*



14. В ДБО во Входящих сообщениях найти, скачать на ПК и распечатать в 2-х экз. СЕРТИФИКАТ ключа проверки ЭП



15. Отвезти подписанные сертификаты в Банк. Банк активирует сертификат в системе.

16. Далее при очередном входе в ДБО в появившемся окне сменить временный пароль на свой, постоянный.

17. Теперь ДБО работает с полным функционалом

* Смену ПИН-кода РуТокен также можно произвести с помощью программного обеспечения производителя (<https://dev.rutoken.ru/pages/viewpage.action?pageId=72451342>).